

## WinVIS MySQL Server installatie

### Inleiding


WinVIS maakt gebruik van MySQL Server voor het opslaan van data in een zgn. database. Alle WinVIS gebruikers en werkstations maken gebruik van deze centrale database.

Om de installatie te vergemakkelijken hebben we een installatieprogramma geschreven dat MySQL op een standaard manier zoveel mogelijk automatisch zal installeren op uw centrale computer of server.


Het installatiebestand "SetupMySQLWinVIS.exe" is te downloaden op [www.winvis.nl](http://www.winvis.nl).

### 1. Installatie MySQL Server


Dubbelklik op het installatiebestand. Zo nodig moet u akkoord geven voor het "aanbrengen van wijzigingen op uw apparaat". Klik dan op "Ja".




Het installatieprogramma zal vervolgens in beeld verschijnen.




Voor het vervolgen van de installatie moet u de licentieovereenkomst accepteren.




Vervolgens geeft het programma uitleg over MySQL Server.




Klik op “Volgende” om door te gaan.



Klik wederom op “Volgende” om door te gaan.




Klik op “Installeren” om door te gaan.



Wacht tot deze installatieprocedure doorlopen is.

Na dit deel van de installatie komt dit scherm in beeld.



Controleer of de blauw gemarkeerde bestanden aanwezig zijn. U hebt deze later vermoedelijk nog een keer nodig.

Het bestand "*mysql\_IP-adres.txt*" bevat nl. het IP-adres van uw MySQL Server. Dit IP-adres hebt u nodig voor het koppelen van een andere werkplek of werkstation aan uw MySQL Server. Hiervoor moet het IP-adres ingevoerd worden in het bestand "*winvis.ini*".




Klik op “Volgende” om door te gaan.



Klik nu op “Voltooien” om het installatiescherm te sluiten.


U vindt de twee logbestanden na het afsluiten van de installatie op de volgende plek:



Het bestand *mysql\_installatielog.txt* zult u niet zo gauw nodig hebben, tenzij er bij de installatie iets is fout gegaan. Dan vindt u hier een uitgebreid informatieverslag.

Het bestand *mysql\_IP-adres.txt* bevat het IP-adres van uw MySQL Server:



data	18-04-2023 14:20	Bestandsmap	
mysql_installatielog.txt	18-04-2023 14:20	Tekstdocument	318 kB
mysql_IP-adres.txt	18-04-2023 14:20	Tekstdocument	1 kB



U kunt dit bestand zoals hierboven openen met Windows kladblok. Het IP-adres is hier dus 192.168.178.170. Bewaar dit adres, schrijf het op of leer het uit uw hoofd! U hebt dit nl. nog nodig bij de clientinstallatie van WinVIS.


## 2. Controleren installatie MySQL Server

Allereerst kunt u dit controleren in het Windows configuratiescherm. Hierin vindt u als alles goed verlopen is een regel die er als volgt uitziet:


 MySQL Server 5.1	Oracle Corporation	18-04-2023	145 MB	5.1.73
 MySQL Server versie 5.1.73	WinVIS Consultancy	18-04-2023	2,98 MB	5.1.73

Er is een regel aangemaakt voor het installatieprogramma én voor het hierin gebruikte installatiebestand. Dit ziet er hier goed uit!

Vervolgens kunnen we ook in de zgn. Windows Services controleren of MySQL gestart is. Type in het Windows zoekvenster de term services + ENTER.



Het onderstaande scherm verschijnt in beeld en als alles goed is staat het programma MySQL in de lijst met de status “Wordt uitgevoerd”.



### 3. Kosten

Aan het gebruik van het MySQL installatieprogramma voor WinVIS zijn geen extra kosten verbonden. Dit programma is beschikbaar voor alle WinVIS gebruikers met een geldige licentie én voor het installeren van de demo-versie van WinVIS.

### 4. Document revisiehistorie

2023-05      eerste versie helpdocument